

18. 接続電話番号への 外線発信番号設定

本ページは、接続電話番号の前に外線発信番号を設定されるお客さまのみご参照ください。
 接続電話番号の前に外線発信番号を設定される場合（例：0 発信、非通知回線番号等）は
 下記手順にて設定を行ってください。

なお、本設定方法は「非通知」回線利用時の発信者番号通知設定方法（接続電話番号の前に
 「186」の外線発信番号を設定する場合）を例に記載しています。


お客さまの設定される外線発信番号に置き換えのうえ、設定を行ってください。

発信者番号チェック「要」でご契約のお客さまへ

発信者番号チェック「要」をお申込の場合、通信時に「発信者番号」を当行センターに通知する
 必要があります。お客さまの電話回線が「回線毎非通知」で回線会社とご契約されている場合、
 「発信者番号」が当行センターに通知されないため、通信時にエラー（発信者番号相違）が
 発生します。この場合、対処方法として「回線毎非通知」の契約を「回線毎通知」の契約に
 変更していただくか、下記手順にて「電話番号を通知(※)」する設定に変更する必要があります。
 （「回線毎非通知」の回線に「186」の外線発信番号を設定することで、「通話毎通知」の設定に
 変更します。）

18. 1 変更方法

1-1 「全銀システム環境設定」の変更



(1) メインメニューから『口座情報・運用
 環境登録』を選択してください。

(2) サブメニューから全銀システム通信情報
 登録』を選択してください。



(3) 『センター一覧』画面が表示されます。

①外線発信番号欄に「186」と入力して保存してください。

⇒外線発信番号（例：0 発信）がすでに入力されている場合、別画面での登録（18-6ページ）が必要です。

②メニューへボタンを押してください。



(4) サブメニューに戻ります。


『戻る』を選択してください。

以上で設定が終了しました。

アンサーサービスをご利用のお客さまは引き続き「1-2 アンサーサービス「回線情報の設定」変更」をご参照ください。

1-2 アンサーサービス「回線情報の設定」変更

●はじめにお読みください



「コントロールパネル」の外線発信番号の設定をご確認ください。

「電話とモデムのオプション」画面にて外線発信番号（例：0 発信）が既に入力されている場合

⇒外線発信番号の後に「,（カンマ）」を入力の上、

引き続き「186,」を入力してください。（例：0,186,）

※「,（カンマ）」を必ず入力してください。


※本設定をされる場合はANSERサービスの「回線情報の設定」画面にて「外線発信番号」および「186」の削除が必要です。

※「電話とモデムのオプション」画面にて設定した内容はダイヤルアップ接続にて共通して使用します。他行ソフト等別ソフトをご利用の場合、発信者番号が通知されますのでご注意ください。



（１）メインメニューから『ANSER サービス』を選択してください。

（２）ANSER サービスログイン画面が表示されます。ユーザーIDおよびパスワードを入力の上、**OK**ボタンを押してください。



(3) ANSERサービスメインメニューが表示されます。メニューバーから「システム」⇒「回線情報の設定」を選択してください。

(4) 『回線情報の設定』画面が表示されます。

① SPC接続タブを押してください。

② 外線発信番号欄に「186,」と入力してください。

※「, (カンマ)」を必ず入力してください。

外線発信番号 (例 : 0 発信) がすでに入力されている場合
⇒ 外線発信番号の後に「, (カンマ)」を入力の上、引き続き「186,」を入力してください。
(例 : 0,186,)

③ OKボタンを押してください。


④ ANSERサービスメインメニュー画面に戻ります。サービス終了ボタンを押してください。

以上で設定が終了しました。

18. 2 『通信情報登録』画面で外線発信番号がすでに入力されているお客さまのみ


『通信情報登録』画面の「外線発信番号」欄にすでに外線発信番号が入力されている場合の設定方法について説明します。

2-1 「全銀システム環境設定」の変更



(1) メインメニューから
『口座情報・運用環境登録』を
選択してください。

(2) サブメニューから
『全銀システム通信情報登録』を
選択してください。



(3) 『センター一覧』画面が表示されます。

①該当するセンターを
選択してください。

【東日本地区（静岡以东）のお客さま】

三井住友銀行東京センター

【西日本地区（愛知以西）のお客さま】

三井住友銀行大阪センター

②**変更**ボタンを押してください。

変更

銀行センター確認コード 00000000090001

センター名 三井住友銀行東京センター

データ圧縮機能 ☒ あり ☐ なし

使用する通信モード ☒ 1 ☐ 2 (下の表の番号からお選びください)

	通信モード	接続手順の有無	電話番号
1	全銀TCP/IP（公衆）	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし	186,03-5444-4800
2	全銀TCP/IP（ISDN）	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし	186,03-5444-4800

(4) 『変更』画面が表示されます。

①電話番号の前に「186,」と入力してください。

※「,（カンマ）」を必ず入力してください。

②保存ボタンを押してください。

③メニューへボタンを押してください。

口座情報・運用環境登録
サブメニュー

ヘルプ

- 全銀システム口座情報登録
- 全銀システム通信情報登録
- 振込手数料の設定
- オプション機能設定
- 全銀システムサービス情報登録

戻る

終了

三井住友銀行
SMBC

(5) サブメニューに戻ります。

『戻る』を選択してください。